

i P a dからの印刷

■Print Utility for iOS の設定

1. App Store から Print Utility for iOS(無料)をダウンロードします。
2. プリンタの設定を行います。
3. 画面右上に表示される【印刷設定】から以下を設定します。

①プリンタ名

【プロトコル】 LPD

【IP アドレス】 10.250.2.13

【ポート番号】 515

【キュー】 lp2

設定が終わったら【保存】を選択します。

| キャンセル | プリンター選択 | 保存 |
|----------------|---------|-------------|
| プロトコル | | |
| | | LPD |
| IPアドレス | | |
| | | 10.250.2.13 |
| ポート番号 | | |
| | | 515 |
| キュー | | |
| | | lp2 |
| Bonjour IPアドレス | | |

②認証管理

【認証管理】 ON

【USER ID】 各自のユーザーID

※ その他は入力せずに空欄のままにしておいて下さい。

設定が終わったら【保存】を選択します。

| キャンセル | 認証管理 | 保存 |
|------------|------|-------------------------------------|
| 認証管理 | | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| USER ID | | |
| | | s140001 |
| パスワード | | |
| ドメイン名 | | |
| ACCOUNT ID | | |
| 蓄積用ユーザーID | | |
| 暗証番号 | | |

■印刷方法

Web ページを印刷

1. Print Utility for iOS のメニューから【Web ページから印刷】を選択します。
2. 印刷したいページを開きます。
3. 画面右上の【印刷設定】から詳細を設定し、【印刷】を選択します。



※ 初期設定では【カラーモード】がカラーになっているため、白黒に変更することをお勧めします。

PDF ファイルを印刷

① ブラウザ (Safari) から印刷する場合

1. Safari から PDF ファイルを表示し、画面をタップします。
2. 画面右上に表示される【次の方法で開く】から【"FX PrintUtil"で開く】を選択します。



3. 【印刷設定】の画面が開くので、詳細を設定し【印刷】を選択します。

② メールから印刷する場合

1. メールから PDF ファイルを表示し、画面を長押しします。
2. 画面に表示されるメニューから【"FX PrintUtil"で開く】を選択します。



3. 【印刷設定】の画面が開くので、詳細を設定し【印刷】を選択します。